

I. Инсталация с автоматичен инсталатор.


1. Изтегля се последната версия (32bit или 64bit Операционни системи или 64bit за 64bit Операционни системи) на инсталатора от страницата на [Firebird 2.5](#).




| 32-bit Classic, Superclassic & Superserver | | | |
|--|--|------|---|
| January 5, 2018 | Firebird-2.5.8.27089_0_Win32.exe | 6 MB | Windows executable installer for full Superclassic/Classic or Superserver, recommended for first-time users |

ИЛИ


| 64-bit Classic, Superclassic & Superserver | | | |
|--|--|-------|---|
| January 5, 2018 | Firebird-2.5.8.27089_0_x64.exe | 10 MB | Windows executable installer for full Superclassic/Classic or Superserver, recommended for first-time users |

2. С елевация се стартира автоматичният инсталатор и се следват следните стъпки:






NEXT->NEXT->NEXT



NEXT->NEXT->Install->NEXT->



*Допълнителни настройки:

Aliases.conf - в този файл може да се настави кратко име за достъп до базата данни. Например: Вместо всеки път да се изписва директен път до базата данни `d:\SelmaticPlus\Database\server.fdb` се създава нов ред в *Aliases.conf* със следния ситаксис: `server=d:\SelmaticPlus\Database\server.fdb`, където `server` е прекият път

(кратко име без интервали в него) а d:\SelmaticPlus\Database\server.fdb е директният път до базата.

II. Инсталация от ZIP.

1. Изтегля се последната версия (32bit за 32bit Операционни системи или 64bit за 64bit Операционни системи) на zip файла от страницата на [Firebird 2.5.](#)

| 32-bit Classic, Superclassic & Superserver | | | |
|--|--|-------|---|
| January 5, 2018 | Firebird-2.5.8.27089_0_Win32.exe | 6 MB | Windows executable installer for full Superclassic/Classic or Superserver, recommended for first-time users |
| January 5, 2018 | Firebird-2.5.8.27089-0_Win32.zip | 10 MB | Zip kit for manual/custom installs of Superclassic/Classic or Superserver |

ИЛИ


| 64-bit Classic, Superclassic & Superserver | | | |
|--|--|-------|---|
| January 5, 2018 | Firebird-2.5.8.27089_0_x64.exe | 10 MB | Windows executable installer for full Superclassic/Classic or Superserver, recommended for first-time users |
| January 5, 2018 | Firebird-2.5.8.27089-0_x64.zip | 11 MB | Zip kit for manual/custom installs of Superclassic/Classic or Superserver |

2. Създава се следната файлова структура:


c:\Program Files\Firebird\Firebird_2_5

3. Файловете се разархивират в посочената папка.

*Правилна структура:




4. Отваря се CMD (Command prompt) с елевация



5. През командния ред се отваря се в папка:

c:\Program Files\Firebird\Firebird_2_5\bin



6. Изпълнява се:

install_super.bat Firebird_2_5 за Firebird SuperServer - за компютри с до 4 процесорни ядра;

install_classic.bat Firebird_2_5 за Firebird Classic - за многопроцесорни компютри.

*Пример за успешно инсталиран Firebird Super Server:

```
Administrator: Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.16299.125]
(c) 2017 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\WINDOWS\system32>cd c:\Program Files\Firebird\Firebird_2_5\bin

c:\Program Files\Firebird\Firebird_2_5\bin>install_super.bat Firebird_2_5
instsvc version WI-V2.5.8.27089 Firebird 2.5
Service "Firebird Guardian - Firebird_2_5" successfully created.
Service "Firebird Server - Firebird_2_5" successfully created.
Service "Firebird Guardian - Firebird_2_5" successfully started.

c:\Program Files\Firebird\Firebird_2_5\bin>_
```

*Допълнителни настройки:

Aliases.conf - в този файл може да се напостави кратко име за достъп до базата данни. Например: Вместо всеки път да се изписва директен път до базата данни d:\SelmaticPlus\Database\server.fdb се създава нов ред в *Aliases.conf* със следния синтаксис: server=d:\SelmaticPlus\Database\server.fdb, където server е прекият път (кратко име без интервали в него) а d:\SelmaticPlus\Database\server.fdb е директният път до базата.