



I. Инсталация с автоматичен инсталатор.

1. Изтегля се последната **32bit** версия на инсталатора от страницата на [Firebird 2.1.](#)

32-bit Classic & Superserver			
December 5, 2014	Firebird-2.1.7.18553_0_Win32.exe	7 MB	Windows executable installer for full Classic or Superserver, recommended for first-time users

2. С елевация се стартира автоматичният инсталатор и се следват следните стъпки:




 Do you want to allow this app from an unknown publisher to make changes to your PC?

Program name: Firebird-2.1.7.18553_0_Win32.exe
Publisher: **Unknown**
File origin: Hard drive on this computer

Show details

[Change when these notifications appear](#)

Select Setup Language ✕

 Select the language to use during the installation:


▼

Welcome to the Firebird Setup Wizard




This will install Firebird 2.1.7.18553 (Win32) on your computer.
It is recommended that you close all other applications before continuing.
Click Next to continue, or Cancel to exit Setup.

NEXT->NEXT->NEXT



NEXT->NEXT->Install->NEXT->



II. Инсталация от ZIP.

1. Изтегля се последната **32bit** версия на zip файла от страницата на [Firebird 2.1.](#)

December 5, 2014	Firebird-2.1.7.18553-0_Win32.zip	9 MB	Zip kit for manual/custom installs of Classic or Superserver
------------------	--	------	--

2. Създава се следната файлова структура:

За 64bit OS:

c:\Program Files (x86)\Firebird\Firebird_2_1

За 32bit OS:

c:\Program Files\Firebird\Firebird_2_1

3. Файловете се разархивират в посочената папка.


*Правилна структура за за 64bit OS:

Share View


<< Program Files (x86) > Firebird > Firebird_2_1 > Search Firebird_2_1

Name	Date modified	Type	Size
bin	10.4.2018 г. 12:47	File folder	
doc	10.4.2018 г. 12:47	File folder	
examples	10.4.2018 г. 12:47	File folder	
help	10.4.2018 г. 12:47	File folder	
include	10.4.2018 г. 12:47	File folder	
intl	10.4.2018 г. 12:47	File folder	
lib	10.4.2018 г. 12:47	File folder	
misc	10.4.2018 г. 12:47	File folder	
system32	10.4.2018 г. 12:47	File folder	
udf	10.4.2018 г. 12:47	File folder	
aliases.conf	10.4.2018 г. 12:47	CONF File	1 KB
firebird.conf	10.4.2018 г. 12:47	CONF File	25 KB
firebird.msg	10.4.2018 г. 12:47	MSG File	132 KB
IDPLicense	10.4.2018 г. 12:47	Text Document	26 KB
IPLicense	10.4.2018 г. 12:47	Text Document	24 KB
Readme	10.4.2018 г. 12:47	Text Document	3 KB
security2.fdb	10.4.2018 г. 12:47	FDB File	784 KB

*Правилна структура за за 32bit OS:



4. Отваря се CMD (Command prompt) с елевация



5. През командния ред се отваря се в папка:

За 64bit OS:

`c:\Program Files (x86)\Firebird\Firebird_2_1\bin`

За 32bit OS:

`c:\Program Files\Firebird\Firebird_2_1\bin`

```
C:\Windows\system32>cd "c:\Program Files (x86)\Firebird\Firebird_2_1\bin"  
c:\Program Files (x86)\Firebird\Firebird_2_1\bin>_
```

6. Изпълнява се:

install_super.bat Firebird_2_1 за Firebird SuperServer - за компютри с до 4 процесорни ядра;

install_classic.bat Firebird_2_1 за Firebird Classic - за многопроцесорни компютри.

*Пример за успешно инсталиран Firebird Super Server:

```
c:\Program Files (x86)\Firebird\Firebird_2_1\bin>install_super.bat Firebird_2_1
instsvc version WI-V2.1.7.18553 Firebird 2.1
Service "Firebird Guardian - Firebird_2_1" successfully created.
Service "Firebird Server - Firebird_2_1" successfully created.
Service "Firebird Guardian - Firebird_2_1" successfully started.
```

Допълнителни настройки:

Aliases.conf - в този файл може да се настои кратко име за достъп до базата данни. Например: Вместо всеки път да се изписва директен път до базата данни d:\SelmaticPlus\Database\server.fdb се създава нов ред в *Aliases.conf* със следния ситаксис: server=d:\SelmaticPlus\Database\server.fdb, където server е прекият път (кратко име без интервали в него) а d:\SelmaticPlus\Database\server.fdb е директният път до базата.

selmatic_udfs.dll - ако на компютъра има локална база, е нужно в папката C:\Program Files (x86)\Firebird\Firebird_2_1\UDF за 32bit OS, респективно C:\Program Files\Firebird\Firebird_2_1\UDF за 64bit OS, да се постави *selmatic_udfs.dll*, който може да се вземе от папка FirebirdSetup, която е подпапка на основната, в която е направена инсталацията на SelMaticPlus.